

Protezione dei dati in Windows 10

Windows 10 analizza diversi dati personali. Vengono utilizzati dati come l'indirizzo di posta elettronica, il contenuto delle e-mail inviate e ricevute, gli interessi personali e i preferiti, gli acquisti e i dati di pagamento, la rubrica personale, ecc.

Molti di questi dati vengono trasmessi anche a Microsoft. Tuttavia, è possibile disattivare la maggior parte dei meccanismi di trasmissione. Innanzitutto durante l'installazione (o l'aggiornamento) di Windows 10 occorre prestare attenzione a determinati punti, anche se è comunque possibile modificare varie impostazioni in un secondo momento. La nostra lista di controllo vi aiuterà ad applicare le impostazioni corrette per proteggere al meglio i vostri dati e le vostre informazioni private.

Abbiamo cercato di creare una lista di controllo che fosse la più generale possibile per gli utenti privati. Naturalmente in alcuni casi specifici le singole configurazioni e impostazioni potrebbero essere diverse. Questa lista di controllo si riferisce alle opzioni disponibili il **24 maggio 2019**.

Impostazioni da applicare durante l'installazione (o l'aggiornamento) di Windows 10

Durante l'installazione (o l'aggiornamento) di Windows 10, le diverse impostazioni relative alla privacy vengono visualizzate in una schermata intitolata «Scegli le impostazioni di privacy per il tuo dispositivo», accompagnate da una trasparente descrizione della loro funzione. Per impostazione predefinita tutte le opzioni sono «attive».

Per impedire che Windows invii troppi dati indesiderati a Microsoft, è consigliabile «disattivare» tutte le impostazioni.

Se desiderate personalizzare determinate impostazioni ed eventualmente attivarne alcune, attendete il completamento dell'installazione di Windows e definite le opzioni in seguito.

Impostazioni da applicare in seguito all'installazione (o l'aggiornamento) di Windows 10

Se avete già installato (o aggiornato) Windows 10 con le impostazioni predefinite, potete modificarle in un secondo momento da Windows. Il menu corrispondente si trova in **Start > Impostazioni > Privacy**.

Generale

Per evitare che il vostro dispositivo possa essere identificato univocamente in base a un ID annunci diffuso da Microsoft, disattivate la prima opzione.

La seconda opzione andrebbe lasciata attiva, per far sì che, se possibile, i siti Internet in Windows vengano visualizzati nella lingua di sistema di Windows.

La terza opzione è utile per un miglioramento locale di Windows e può essere attivata. Le app avviate di frequente saranno disponibili più rapidamente.

Opzione	Il nostro consiglio

Consenti alle app di utilizzare l'ID annunci per rendere gli annunci più interessanti per te in base all'uso delle app (se si disattiva questa opzione l'ID verrà reimpostato)	Disattivato
Permetti ai siti Web di accedere all'elenco delle lingue per fornire contenuti rilevanti per la mia area geografica	Attivato
Consenti a Windows di tenere traccia degli avvii di app per migliorare Start e i risultati della ricerca	Attivato
Mostra il contenuto suggerito nell'app Impostazioni	Disattivato

Comandi vocali

Windows e l'assistente vocale Cortana possono analizzare la vostra voce per creare suggerimenti migliori. Tuttavia vengono sfruttate le informazioni del calendario, dei contatti e simili, e per questo l'opzione andrebbe disattivata.

Personalizzazione input penna e digitazione

Windows e l'assistente vocale Cortana possono analizzare la vostra grafia per creare suggerimenti migliori. Tuttavia vengono sfruttate le informazioni del calendario, dei contatti e simili, e per questo l'opzione andrebbe disattivata.

Feedback e diagnostica

Non è possibile bloccare del tutto la raccolta di dati da parte di Microsoft. Potete scegliere se inviare pochi o molti dati. Per trasmettere la minor quantità di dati possibile, selezionate «Base».

Opzione	Il nostro consiglio
Migliora input penna e digitazione	Disattivato
Esperienze su misura	Disattivato
Visualizzatore dati di diagnostica	Disattivato

Cronologia attività

Windows analizza le applicazioni con cui avete lavorato e vi presenta una cronologia delle vostre attività.

Usando un account Microsoft e attivando la sincronizzazione con il cloud potete così accedere alla stessa sequenza temporale da diversi dispositivi. Se non è un'opzione di cui desiderate avvalervi, disattivatela.

Opzione	Il nostro consiglio
Archivia la cronologia delle attività in questo dispositivo	Disattivato
Invia la mia cronologia delle attività a Microsoft	Disattivato

Posizione

Il riconoscimento della posizione andrebbe disattivato. Con un clic su «Cancella» si può eliminare la cronologia salvata.

Se avete un ricevitore GPS, all'occorrenza potete assegnare o revocare l'autorizzazione al riconoscimento della posizione per le singole app installate.

Opzione	Il nostro consiglio
Consenti l'accesso alla posizione in questo dispositivo	Disattivato

Fotocamera

Qui si può impedire che tutte le app possano accedere automaticamente alla fotocamera. Disattivate questa opzione.

Se possedete una fotocamera e volete autorizzarne l'utilizzo da parte di un'app, dovrete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app.

Opzione	Unsere Empfehlung
Consenti accesso alla fotocamera su questo dispositivo	Disattivato

Microfono

Qui si può impedire che tutte le app possano accedere automaticamente al microfono. Disattivate questa opzione.

Se possedete un microfono e volete autorizzarne l'utilizzo da parte di un'app, dovrete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app.

Opzione	Il nostro consiglio
Consenti accesso al microfono su questo dispositivo	Disattivato

Notifiche

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso alle vostre notifiche per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Info account

Poiché questo accesso viene utilizzato principalmente per offrire pubblicità personalizzata, è consigliabile disattivare l'opzione.

Opzione	Il nostro consiglio
Consenti accesso alle info dell'account in questo dispositivo	Disattivato

Contatti

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso ai vostri contatti per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Calendario

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso al vostro calendario per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Cronologia delle chiamate

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso alla vostra cronologia delle chiamate per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

E-mail

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso alle vostre e-mail per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Attività

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso alle vostre attività per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Messaggistica

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso ai vostri messaggi (SMS o MMS) per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Radio

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso alle funzionalità radio (Bluetooth, ecc.) per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Altri dispositivi

Uno scambio automatico di informazioni, p. es. su una rete WLAN pubblica, pone un enorme rischio per la sicurezza. Consigliamo pertanto di disattivare questa opzione.

Notate però che in questo modo non sarà più possibile utilizzare lo smartphone (Windows 10 Mobile) per i pagamenti contactless.

Opzione	Il nostro consiglio
Comunica con dispositivi non associati	Disattivato

App in background

Con il termine «App in background» Microsoft indica i programmi che restano in funzione anche quando non vengono utilizzati attivamente. Rimuovendo questo diritto a un'app, si può risparmiare energia e alleggerire la batteria soprattutto dei dispositivi mobili. Queste impostazioni, tuttavia, non hanno nulla a che vedere con la protezione dei dati. Questa opzione può essere regolata secondo le proprie necessità.

Diagnostica app

Con le impostazioni predefinite anche le app trasmettono diversi dati di diagnostica a Microsoft. È consigliabile disattivare questa opzione.

Opzione	Il nostro consiglio
Consenti accesso alle informazioni di diagnostica app in questo dispositivo	Disattivato

Download di file automatici

Secondo le impostazioni che avete inserito nei passaggi precedenti, l'opzione è disattivata.

Documenti

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso ai vostri cataloghi documenti per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Immagini

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso alle vostre raccolte immagini per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Video

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso ai vostri cataloghi video per tutte le app. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

File system

Come regola generale potete autorizzare o bloccare l'accesso da parte di tutte le app a tutti i file, compresi documenti, immagini, video e file locali di OneDrive. Se preferite non bloccare l'accesso in generale, potete assegnare o revocare l'autorizzazione per ogni singola app. L'accesso andrebbe autorizzato soltanto per le app affidabili.

Pannello privacy

Per assicurare la trasparenza dei dati raccolti, Microsoft mette a disposizione un pannello privacy che permette di consultare tutte le informazioni memorizzate. Accedendo con un account Microsoft, i dati si potranno anche eliminare.

Il pannello privacy si può aprire accedendo a questo indirizzo: <https://account.microsoft.com/privacy>
(<https://account.microsoft.com/privacy>)